



**תמונה 12-11 ■ קידום הצנתר**



כאשר הצנתר במקומו, הנח פד גזה 2X2 מתחת לצנתר והמחט. לספיגת הדם.

שחרר את חסם הוורידים. מונע את פיצוץ הווריד בשל זרימת נוזלים כנגד כלי דם חסום ומחדש את זרימת הדם.

**תמונה 12-11 ■ הוצאת המחט**



הוצא את המחט על ידי החזקת הנתב ביד אחת והפעלת לחץ בקצה אצבע מעל קצה הצנתר כדי לחסום את האזור. להאטת זרימת הדם.

חבר את צנרת ערכת העירוי או את פקק ההזרקה למוצא הצנתר התוך-ורידי. לאחר התקנת הצנתר בהצלחה, יש לשטוף את פקק הצנתר ב-1-2 מ"ל סיליין רגיל, באמצעות הנוזלים המחוברים לצנרת ערכת העירוי או באמצעות שטיפת סיליין במזרק, לפי המקרה הנדון. מונע יצירת קריש. מפנה את הצנרת מדם.

פתח את סוגר וסת זרימת הנוזלים ובחן את הזרימה באזור. עליך לבדוק את קלות הזרימה.

נקה את האזור מלחות ודם. מסלק מצעים לגדילת מיקרואורגניזמים.

קבע את הצנתר על ידי הדבקת הנתב או כנפי הפרפרית תוך שימוש באחת השיטות הרשומות להלן. ודא שתמיד תוכל לראות את אזור ההכנסה. שומר על מיקום הצנתר לשימוש ארוך טווח. מאפשר לבחון את האזור ולגלות סימני נפיחות, אודם או הפרשה.

**שיטת U**

הנח חתיכה אחת של סרט הדבקה בגודל 1.5 ס"מ מתחת לנתב, כשהחלק הדביק כלפי מעלה.

הבא את קצות הסרט מעל כנפי הצנתר וקבע לעור בצורת U (שני הקצוות מקבילים לצנתר).


הנח חבישה אוטמת שקופה וסטרילית מעל האזור וחלקית מעל נתב הפלסטיק. מייצב ומקבע את הצנתר. מאפשר התבוננות באזור.

**שיטת V**

הנח חתיכה אחת של סרט הדבקה בגודל 1.5 ס"מ מתחת למוקד והצלב מעל הכנפיים ליצירת X מעל המוקד, אך לא מעל אזור ההכנסה.

שים חתיכה קטנה נוספת מעל הסרט המוצלב בנתב הפלסטיק כדי ליצור קיבוע נוסף אם יש צורך.

**תמונה 12-11 ■ שיטת U**




הנח חבישה אוטמת שקופה וסטרילית מעל האזור וחלקית מעל הנתב.  
מייצב ומקבע את הצנתר. מאפשר התבוננות באזור.

**סרט שקוף**

ניתן להשתמש בסרט שקוף בלבד, ללא סרט דביק.


**תמונה 12-11 ■ שיטת V**



הנח את הסרט מעל האזור ההכנסה עד לנתב הצנתר. לחץ את הסרט סביב נתב הצנתר לקיבוע.  
מייצב ומקבע את הצנתר. מאפשר התבוננות באזור.

צור לולאה מהצנתר התוך-ורידי והדבק אותה בסרט דביק לזרוע או לכף היד במרחק קצר מאזור ההכנסה.

**תמונה 12-11 ■ כיסוי האזור בסרט שקוף**



אין ליצור לולאה בדרך שתגרום לעיוות הצינור.  
מונע מהצנתר להתנדנד.

סמן על האזור את התאריך ואת קוטר המחט בצד החבישה או על גבי נתב הפלסטיק.  
מיידע אחרים מתי הוכנס העירווי ובאיזה גודל מחט נעשה שימוש.

ציין על הצנתר את הדרוש על פי מדיניות המוסד (מקובל לציין על ערכת העירווי את שם המטופל ואת התאריך שבו הותחל הטיפול בצנתר). ציין על שקית הנזלים את שם המטופל, התאריך והשעה שבהם נתלו, תוספות תרופתיות ואת שמך וחתימתך.  
שומר על עקרונות בטיחות במתן תרופות ומיידע את המטפלים מתי צריך להחליף את הנזלים והצנתר.

סלק את כל הפריטים.  
אין לכסות את המחט. השלך אותה למיכל המחטים.  
מונע תאונת דקירה ממחט.

תעד ברשומות את ההליך ואת תגובת המטופל.  
מכיל מיידע לזיהוי הליך העירווי ומספק הגנה למטופל ולמטפל.

**פעולות הערכה ומעקב**

- שים לב להופעת נפיחות או אודם בעור באזור ההכנסה. אם תופעות אלה מופיעות, הפסק את הטיפול התוך-ורידי והוצא את העירווי.
- אם הנזלים לא זורמים, נסה לשטוף את הווריד ולתלות את השקית גבוה יותר. ניתן להוריד את שקית הנזלים מתחת לגובה פני הלב ולוודא חזרת דם לסט העירווי. בנוסף, יש לוודא שמערכת העירווי תקינה. אם נראה שהצנתר חסום יש להוציאו.
- פעל לפי מדיניות המוסד בכל הנוגע להחלפת האזור, החלפת הצנתר והטיפול באזור או בחבישה.
- בכל הצנתרים ההיקפיים, אין להשתמש בשרוולית לחץ דם או בחסם עורקים באותה גפה שבה נמצא הצנתר.